



TIP FAKÜLTESİ

KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ

ÖĞRENİM REHBERİ

İÇİNDEKİLER

BECERİNİN ADI	SAYFA
1) Kadın hastaya üretral kateter takma becerisi	3
2) Erkek hastaya üretral kateter takma becerisi	4



YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ

ÖĞRENİM REHBERİ

KADIN HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERİSİ

ARAÇLAR: Steril ve nonsteril eldiven, antiseptik solüsyon, steril tampon, steril sıvı vazelin, foleykateter, enjektör, 10ml'lik serum fizyolojik ampul, aydınlatma aracı, steril örtü (delikli), idrar torbası, böbrek küvet

KATILIMCI:

NO	BASAMAKLAR
1	Ellerinizi yıkayınız, eldiven giyiniz.
2	Malzemeleri kontrol ediniz (sterillik vs. bakımından).
3	İşlemi hastaya açıklayınız ve izin alınız.
4	Hastaya supine pozisyonu veriniz.
5	Böbrek küvetini hastanın bacakları arasına yerleştiriniz.
6	Antiseptik solüsyonu steril tampon üzerine dökünüz (şişenin ucunu tampona değdirmeden).
7	Vajeni önden arkaya doğru tek bir hareketle en az üç kez siliniz.
8	Steril vazelinin kapağını açınız.
9	Steril örtüyü açınız.
10	Enjektöre 10 ml serum fizyolojik çekiniz.
11	Foley kateterini açarak uç kısmı steril kalacak şekilde hazırlayınız.
12	İdrar torbasını hazırlayınız.
13	Eldivenleri çıkartıp steril eldivenleri giyiniz.
14	Vajen açıkta kalacak şekilde steril delikli örtüyü örtünüz.
15	Foley kateteri, daha önceden açılmış ucundan tutarak paketin içinden çıkarınız. (steriliteye dikkat edilmeli)
16	Foley kateteri steril vazelin ile yağlayınız.
17	Pasif elinizin baş ve işaret parmaklarıyla labiamajoraların iki yana doğru açınız ve foley kateteri aktif el ile eksternal meatustan içeri doğru ilerletiniz.
18	İdrar akışının görülmesini takiben kateteri 4-5 cm kadar daha ilerletiniz.
19	Serum fizyolojik çekilmiş enjektörün kateteri balonla bağlantılı uca takınız ve 10 ml serum fizyolojik vererek balonu şişiriniz.
20	Kateteri hafifçe çekerek balonu mesanenin boynuna oturtunuz.
21	Kateterin açık kısmına idrar torbasını takınız.
22	Hastanın pozisyonunu düzeltiniz.
23	Malzemeleri toplayınız ve eldivenleri çıkarınız.
24	Ellerinizi yıkayınız.
25	İşlemi kaydediniz.



YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ

ÖĞRENİM REHBERİ

ERKEK HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERİSİ

ARAÇLAR: Steril ve nonsteril eldiven, antiseptik solüsyon, steril tampon, steril sıvı vazelin, foleykateter, enjektör, 10ml'lik serum fizyolojik ampul, aydınlatma aracı, steril örtü (delikli), idrar torbası, böbrek küvet

KATILIMCI:

NO	BASAMAKLAR
1	Ellerinizi yıkayınız, eldiven giyiniz.
2	Malzemeleri kontrol ediniz (sterillik vs. bakımından).
3	İşlemi hastaya açıklayınız ve izin alınız.
4	Hastaya supine pozisyonu veriniz.
5	Böbrek küvetini hastanın bacakları arasına yerleştiriniz.
6	Antiseptik solüsyonu steril tampon üzerine dökünüz (şişenin ucunu tampona değdirmeden).
7	Dairesel hareketlerle içten dışa doğru penisi en az üç kez siliniz.
8	Steril vazelinin kapağını açınız.
9	Steril örtüyü açınız.
10	Enjektöre 10 ml serum fizyolojik çekiniz.
11	Foley kateterini açarak uç kısmı steril kalacak şekilde hazırlayınız.
12	İdrar torbasını hazırlayınız.
13	Eldivenleri çıkartıp steril eldivenleri giyiniz.
14	Penis açıkta kalacak şekilde steril delikli örtüyü örtünüz.
15	Foley kateteri, daha önceden açılmış ucundan tutarak paketin içinden çıkarınız. (steriliteye dikkat edilmeli)
16	Foley kateteri steril vazelin ile yağlayınız.
17	Penisin pasif el ile dik olarak tutunuz ve foley kateteri aktif el ile eksternal meatustan içeri doğru ilerletiniz.
18	İdrar akışının görülmesini takiben kateteri 4-5 cm kadar daha ilerletiniz.
19	Serum fizyolojik çekilmiş enjektörün kateteri balonla bağlantılı uca takınız ve 10 ml serum fizyolojik vererek balonu şişiriniz.
20	Kateteri hafifçe çekerek balonu mesanenin boynuna oturtunuz.
21	Kateterin açık kısmına idrar torbasını takınız.
22	Hastanın pozisyonunu düzeltiniz.
23	Malzemeleri toplayınız ve eldivenleri çıkarınız.
24	Ellerinizi yıkayınız.
25	İşlemi kaydediniz.